



DriveLock Linux-Agenten

Dokumentation 2023.1

DriveLock SE 2023



Inhaltsverzeichnis

1 DR		. 4
2 SYS	STEMVORAUSSETZUNGEN	. 5
2.1	Unterstützte Linux-Distributionen	. 5
2.2	Konfiguration von DriveLock	. 5
3 INS	STALLATION DES DRIVELOCK LINUX-AGENTEN	. 6
3.1	Installationsschritte	. 6
3.2	Installationsparameter	. 7
3.3	Installation auf IGEL-Clients	. 8
3	.3.1 Konfiguration des UMS-Servers	. 9
4 KO	NFIGURATIONSEINSTELLUNGEN	13
4.1	Empfohlene Vorgehensweise	13
4.2	Richtlinieneinstellungen für DriveLock Linux-Agenten	13
4	.2.1 Globale Einstellungen	14
4	.2.2 Ereignisse und Alters	15
	4.2.2.1 Ereigniseinstellungen	16
	4.2.2.2 Ereignisfilter-Definitionen	16
	4.2.2.2.1 Ereignisfilter-Defintionen anlegen	.16
4	.2.3 Laufwerke	18
	4.2.3.1 Laufwerkseinstellungen	18
	4.2.3.2 Laufwerks-Whitelist-Regeln	18
4	.2.4 Geräte	20
	4.2.4.1 Unterstützte Geräteklassen für Linux-Agenten	20
	4.2.4.2 Geräteeinstellungen	20
	4.2.4.2.1 Geräte-Whitelist-Regeln (USB-Schnittstelle)	22
	4.2.4.2.2 Geräte-Whitelist-Regeln (Geräte)	23
	4.2.4.2.3 Android- und Apple-Geräte	23

4.2.4.2.4 Gerätelisten	24
4.2.4.2.4.1 Gerätelisten anlegen	25
4.2.5 Anwendungen	
4.2.5.1 Voraussetzungen für Application Control auf Linux-Agenten	
4.2.5.2 Scan- und Blockiermodus	
4.2.5.3 Lokale Whitelist und Predictive Whitelisting	
4.2.5.4 Lernen der lokalen Whitelist automatisch starten	29
4.2.5.5 Datei-Eigenschaften-Regel	
4.2.5.6 Spezielle Regel	
4.2.5.7 Anwendungs-Hashdatenbank-Regel	
4.3 Agenten-Fernkontrolle	
4.3.1 Applikationskontrolle in den Agenteneigenschaften	
4.3.2 Temporäre Freigabe aus der DMC	
5 LINUX-AGENTEN IM DOC	
5.1 Lizenzstatus im DOC anzeigen	
5.2 Temporäre Freigabe aus dem DOC	
5.3 Beitrittstoken verwenden	41
6 EREIGNISLISTE	
7 KOMMANDOZEILENPROGRAMM	60
COPYRIGHT	

1 DriveLock Linux-Agent

DriveLock unterstützt die Zuweisung von zentral gespeicherten Richtlinien auf DriveLock Agenten mit dem Betriebssystem Linux.

Der Funktionsumfang der Linux-Unterstützung beschränkt sich derzeit auf das Sperren von externen Geräten und Laufwerken, die über eine USB-Schnittstelle mit den Linux-Clients verbunden werden, sowie auf einige Funktionen der Applikationskontrolle. Administratoren haben somit die Möglichkeit, die Verwendung von Geräten, Laufwerken und Anwendungen auch auf DriveLock Linux-Agenten so zu reglementieren, dass die Client-Computer zuverlässig vor Angriffen durch Schadsoftware geschützt sind. Zudem können mit der EDR-Funktionalität einige DriveLock-Ereignisse ausgewertet und entsprechende Ereignisfilter-Definitionen erstellt werden.

2 Systemvoraussetzungen

2.1 Unterstützte Linux-Distributionen

DriveLock unterstützt folgende Linux-Distributionen (als 64-Bit Varianten) in den genannten Versionen und höher:

- CentOS 8
- Debian 11
- Fedora 34
- IGEL OS 11.05
- Red Hat Enterprise Linux 5
- SUSE 15.3
- Ubuntu 20.04

2.2 Konfiguration von DriveLock

Um DriveLock Linux-Agenten in einer DriveLock-Umgebung verwalten und die Verwendung ihrer USB-Schnittstellen steuern zu können, müssen folgende Konfigurationsvoraussetzungen erfüllt sein.

Vollständige Installation und Konfiguration von DriveLock mit

- DriveLock Management Konsole (DMC): ab Version 2021.2
- DriveLock Enterprise Service (DES): ab Version 2021.2
- DriveLock Linux-Agent (auf den Linux-Clients): ab Version 2021.2

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auf dem DES immer dieselbe DriveLock-Version oder höher installiert ist wie auf dem DriveLock Agenten.

3 Installation des DriveLock Linux-Agenten

3.1 Installationsschritte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den DriveLock Linux-Agenten auf Ihren Linux-Clients zu installieren.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die Installation bei IGEL-Clients abweicht.

- 1. Kopieren und entpacken Sie die Datei **drivelock.tgz** auf Ihren Linux-Clients. Sie ist auf dem DriveLock-ISO-Image enthalten.
- 2. Die Datei enthält das Installationsskript **drivelockd-install.sh**. Führen Sie dieses Skript aus (siehe auch Installationsparameter).

Achtung: Zur Skriptausführung auf dem Linux-Client werden Administrator-Rechte benötigt (siehe Abbildung).

```
test@testub:~$ sudo ./drivelockd-install.sh
[sudo] password for test:
Drivelock self extract installer
extracting archive...
install to path [suggest: '/opt/drivelock']:
drivelock server url [format: http(s)://<server>:<port>]: https://192.168.8.249:6067
drivelock tenant [default: root]: kav
drivelock tenant join token [default: none]:
installing drivelock linux agent to: '/opt/drivelock'
setting server to: 'https://192.168.8.249:6067'
setting tenant to: 'kav'
starting agent ...
```

- 3. Geben Sie dabei folgendes an:
 - Installationsverzeichnis: Als Standard wird hier /opt/drivelock vorgeschlagen, Sie können aber auch einen anderen Pfad angeben.
 - DES und Port: Geben Sie hier die Server-URL im Format 'https://<Server>:<Port>' ein.
 - Mandant: Als Standard wird hier 'root' vorgeschlagen, Sie können aber auch einen anderen Mandanten (tenant) angeben (in der Abbildung kav).
 - Beitrittstoken: hier kann ein Beitrittstoken ('join token') angegeben werden oder die Zeile leer gelassen werden
- 4. Sobald die Installation des DriveLock Linux-Agenten abgeschlossen ist, startet der DriveLock Service.

- 5. Sollte es zu Fehlern während der Installation kommen, wird ein Neustart des Linux-Clients empfohlen, um sicher zu stellen, dass alle DriveLock-Meldungen in der Benutzeroberfläche des Linux-Clients angezeigt werden.
 - Hinweis: Auf dem Linux-Client werden nur Meldungen beim Verbinden oder Trennen von Geräten angezeigt (als Popups), eine eigene Benutzeroberfläche für den DriveLock Agenten gibt es hier nicht.

3.2 Installationsparameter

Für die Installation des DriveLock Linux-Agenten auf Ihren Linux-Clients können Sie alternativ Installationsparameter verwenden. Um sich die einzelnen Parameter anzeigen zu lassen, öffnen Sie das Installationsskript mit dem Parameter –h (siehe Abbildung).

```
test@testub:~$ sudo ./drivelockd-install.sh -h
Drivelock self extract installer
extracting archive...
 usage: ./drivelockd-install.sh [options]
 options:
   -h|--help
                                   print this help message
   -c|--custom-part
                                   create a custom partition package
   -i|--install <PATH>
                                   install into path
   -s|--server <SRV>
                                   server
   -t|--tenant <TENANT>
                                   tenant
   -j|--jointoken <TOKEN>
                                   tenant join token
   -d|--debug
                                   set debug logging level
                                   unintall drivelock
   -r|--remove
```

Folgende Installationsparameter können angegeben werden:

- -h: Anzeige der Installationsparameter
- -c: Dieser Parameter ist nur f
 ür IGEL-Clients anwendbar. Hier wird das zu erstellende 'Custom Partition Package' angegeben.
- -i: Geben Sie hier den Pfad zum Installationsverzeichnis f
 ür DriveLock an. Als Standard wird hier das aktuelle Arbeitsverzeichnis vorgeschlagen, Sie k
 önnen aber auch einen anderen Pfad angeben.
- -s: Geben Sie hier den Server im Format 'https://<server>:<port>' ein. Siehe Abbildung oben.
- -t: Geben Sie hier den Mandanten (tenant) an, Standard ist 'root'.

- -j: Während der Installation kann ein Beitrittstoken gesetzt werden. Weiter Informationen hier.
- -d: Setzt den lokalen Log-Level
- -r: Deinstalliert der Drivelock Agenten

3.3 Installation auf IGEL-Clients

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den DriveLock Linux-Agenten auf Ihren IGEL-Clients zu installieren.

- Kopieren und entpacken Sie die Datei tar -xzf drivelock.tgz auf Ihren Linux-Clients. Sie ist auf dem DriveLock-ISO-Image enthalten.
- 2. Die tar-Datei enthält das Installationsskript drivelockd-install.sh.

Führen Sie dieses Skript mit Parameter -c aus (siehe Abbildung).

```
test@testub:~/igel_custom_partition$ ./drivelockd-install.sh -c
Drivelock self extract installer
extracting archive...
install to path [suggest: '/home/test/igel_custom_partition']:
drivelock server url [format: http(s)://<server>:<port>]: https://192.168.8.207:6067
drivelock tenant [default: root]:
installing drivelock linux agent to: '/home/test/igel_custom_partition'
setting server to: 'https://192.168.8.207:6067'
setting tenant to: 'root'
path to save custom partition package [default: '/home/test/igel_custom_partition']:
custom partition package name [default: 'drivelock']:
```

Weitere Informationen finden Sie unter Installationsparameter.

- 3. Geben Sie dabei folgendes an:
 - Installationsverzeichnis: Als Standard wir hier das aktuelle Arbeitsverzeichnis vorgeschlagen, Sie können aber auch einen anderen Pfad angeben (in der Abbildung ist das /home/test/igel_custom_partition).
 - DES und Port: Geben Sie hier die Server-URL im Format 'https://<Server>:<Port>' ein.
 - Mandant: Als Standard wir hier root vorgeschlagen, Sie können aber auch einen anderen Mandanten (tenant) angeben.
 - Pfad und Name für die benutzerdefinierten IGEL OS-Partitionsdateien. Standardmäßig werden die Dateien im aktuellen Arbeitsverzeichnis erstellt.

Innweis: Für diesen Vorgang benötigen Sie keine Root-Rechte.

4. Sobald das Skript abgeschlossen ist, werden die IGEL OS-Partitionsdateien drivelock.inf und drivelock.tar.bz2 generiert und können in dem im obigen

			J					
test@testub):~;	/igel_	custo	om_partiti	ion\$	ls	-al	
total 42224	ŀ							
drwxr-xr-x	3	test	test	4096	Feb	19	10:02	
drwxr-xr-x	15	test	test	4096	Feb	19	10:00	
drwxr-xr-x	2	test	test	4096	Feb	14	16:45	bin
-rwxr-xr-x	1	test	test	1032	Feb	4	18:09	dl_getinfo
- FW- F F	1	test	test	36864	Feb	19	10:02	DLSettings.db3
- rw- r r	1	test	test	36864	Feb	19	10:02	DLSettings.db3-ini
-rwxr-xr-x	1	test	test	3723	Feb	4	18:09	drivelock-ctl
-rwxr-xr-x	1	test	test	14694959	Feb	14	16:45	drivelockd-install.sh
-rwxr-xr-x	1	test	test	213	Jan	7	13:55	drivelockd.service
- rw- r r	1	test	test	72	Feb	19	10:02	drivelock.inf
- FW- F F	1	test	test	13974612	Feb	19	10:02	drivelock.tar.bz2
- rwxr - xr - x	1	test	test	14451584	Feb	19	10:01	drivelock.tgz
- rwxr - xr - x	1	test	test	127	Jan	7	13:55	run

Schritt angegebenen Pfad gefunden werden.

5. Anschließend konfigurieren Sie den UMS-Server.

3.3.1 Konfiguration des UMS-Servers

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Laden Sie die Dateien **drivelock.inf** und **drivelock.tar.bz2** auf den UMS-Server hoch.
- 2. Öffnen Sie die UMS-Konsole.
- 3. Öffnen Sie in der UMS-Konsole den Menüpunkt Files, wählen dann New File und dann den Menübefehl Upload local file to UMS server
- 4. Wählen Sie Root als Owner aus (siehe Abbildung).

Edit file	<u>п</u>	×
Source URL	https://SUP-MUC-DES03.sup.drivelock.se:8443/ums_filetransfer/drivelock.inf	I
Classification	Undefined	9
Devices file location]
Access rights	Read Write Execute	
	Owner 🗹 🗹	
	Others	
⇒	Owner Root V	
	<u>O</u> k Cancel	

- 5. Wiederholen Sie das Gleiche für die Datei drivelock.tar.bz2.
- 6. Erstellen Sie im UMS-System ein neues Profil, z.B. drivelock.

- 7. Wählen Sie in der UMS-Konsole zuerst Profiles, dann New Profile und Profile name.
- 8. Bearbeiten Sie das erstellte Profil und aktivieren Sie die Custom Partition folgendermaßen (siehe Abbildung):
 - Öffnen Sie System -> Firmware Customization -> Custom Partition -> Partition
 - 2. Geben Sie Enable Partition frei
 - 3. Setzen Sie ein Häkchen bei Enable Partition
 - 4. Legen Sie die Größe der Partition auf 150 oder 200 MB fest
 - 5. Lassen Sie /custom als Mount Point.



- 9. Legen Sie die Download-Quelle fest.
 - Öffnen Sie System -> Firmware Customization -> Custom Partition -> Download
 - 2. Fügen Sie eine Partition Download Source durch Klicken von [+] hinzu.
 - 3. Geben Sie als Download-URL folgendes ein: http(s)://<server>:8443/ums_filetransfer/drivelock.inf
 - 4. Geben Sie dann den **Benutzernamen** und das **Passwort** für den Datei-Download an. Um zu überprüfen, ob der Benutzer Zugriff hat, testen Sie dies im Brow-

ser.		
Neuer Tab	× +	
\leftrightarrow × \textcircled{a}	Q https://172.20.8.22:8443/ums_filetransfer/drivelock.inf	Q Suchen
🔅 Meistbesucht 🕘 Erste Sch	ritte	
		~
Authentifizierung erfore	lerlich	×
https "IGEL	://172.20.8.22:8443 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der UMS File Transfer Realm"	Website:
Benutzername:		
Passwort:		
	OK Abbrechen	

 Im nächsten Schritt geben Sie folgendes an (siehe Abbildung): Geben Sie als Initializing Action /custom/drivelock/drivelock-ctl start ein. Geben Sie als Finalizing Action /custom/drivelock/drivelock-ctl stop ein.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Mount Point mit dem unter Schritt 8 konfigurierten Mount Point übereinstimmt.

 Deaktivieren Sie USB access control auf Thin Clients.
 Öffnen Sie dazu Devices -> USB access control -> entfernen Sie das H\u00e4kchen bei Enable.

drivelock							×
I Devices I USB acce	ss control						
Configuration	🖸 📐 🔲 Enabl	е					
Sessions 🔹	Default rule			2 🔬 [Allow		V
Accessories 🔹 🔻	Default permission			2 🔬	Read/Write		T
User Interface 🔹 🔻							
Network 🔻	Class Rules					+ 🕅	 6
Devices 🔺	Rule		Class ID		Name		
Printer Storage Devices Bluetooth USB access control Convitint	Allow		HID (Human Interfac	ce Device)	Allow HID		
System	Device Rules					+ 🛪	/ F
System	Rule	Vendor ID	Product ID	Device uuid	Permission	Name	
Search V							
				Apply a	and send to device	<u>S</u> ave	<u>C</u> ancel

- 12. Weisen Sie das Drivelock-Profil abschließend den Thin Clients zu.
 - Öffnen Sie hierzu **Devices**->**Client**. Fügen Sie mit Drag and drop das Drivelock-Profil-Symbol dem Thin Client hinzu.
 - 2. Laut Anforderung müssen Sie **Now** oder **By next reboot** wählen, damit die Änderungen aktiviert werden.

4 Konfigurationseinstellungen

4.1 Empfohlene Vorgehensweise

Folgende Vorgehensweise ist für die Konfiguration des DriveLock Linux-Agenten empfohlen:

1. Beginnen Sie mit der Erstellung einer DriveLock-Gruppe (statisch oder dynamisch), die Ihre Linux-Agenten umfasst.

Dies erleichtert das spätere Zuweisen der Richtlinie, die Sie für Ihre Linux-Agenten konfigurieren.

Als Gruppendefinition geben Sie hier das Filterkriterium **Betriebssystem-Typ Linux** an.

In der Abbildung unten ist die dynamische **Linux-Gruppe** mit Beschreibung **Alle Linux-Clients** und Filterkriterium **Betriebssystem-Typ = Linux** definiert.

≘ ÔDriveLock								
Dashboard		Gr	upper	n -				+ Gruppenmitglied hinzufüger
•င်္လီ Betrieb	~						_	
Auswertung	~	Zieher	n Sie eine Sj	paltenüberschrift hierher, u	m nach dieser Spalte zu gruppieren		Linux_Group	
-			Тур Т	Gruppenname	Definition		△ Definitionen	
^හ කු Konfiguration	^			۹	Q,			
Gruppen	Ī	~	8	Linux_Group	and(eq(inv:OsType,Linux))		Betriebssystemtyp =	'Linux'
F and all and a			-0	test				
Richtlinien			щ	london				

Weitere Informationen zum Thema DriveLock-Gruppen finden Sie in der Administrationsdokumentation auf DriveLock Online Help.

- 2. Falls Sie für Ihre DriveLock Linux-Agenten einen anderen Mandanten verwenden wollen, müssen Sie diesen explizit auswählen. Weitere Informationen zur Verwendung von Mandanten finden Sie ebenfalls im Administrationshandbuch.
- 3. Erstellen Sie eine neue zentral gespeicherte Richtlinie für Ihre Linux-Clients, benennen Sie diese entsprechend (z.B. 'Linux-Richtlinie') und nehmen Sie zunächst globale Einstellungen vor.
- 4. Je nachdem, ob Sie die Verwendung von Geräten, Laufwerken oder Anwendungen kontrollieren wollen, setzen Sie die entsprechenden Einstellungen.
- 5. Weisen Sie die 'Linux-Richtlinie' Ihrer DriveLock-Gruppe zu. Eine Zuweisung ist auch auf Alle Computer möglich, wenn Sie keine Gruppe verwenden möchten.

4.2 Richtlinieneinstellungen für DriveLock Linux-Agenten

Folgende Einstellungen in der DriveLock Management Konsole sind relevant bei der Konfiguration von Richtlinien, die auf DriveLock Linux-Agenten zugewiesen werden sollen:

- **Globale Einstellungen**: Einstellungen, Server-Verbindungen, Vertrauenswürdige Zertifikate
- **EDR**: Ereignisse (Allgemeine Ereignisse, Geräte- und Laufwerks-Ereignisse), Ereeignisfilter-Definitionen
- Laufwerke: Sperr-Einstellungen, Laufwerks-Whitelist-Regeln
- Geräte: Sperr-Einstellungen, Geräte-Whitelist-Regeln, Gerätelisten, Gerätelistenregeln
- **Anwendungen**: Einstellung des Scan- und Blockiermodus, Einstellungen für das Lernen der lokalen Whitelist, Spezielle Regel, Dateieigenschaften- und Anwendungs-Hashdatenbank-Regel

Achtung: Beachten Sie bitte, dass sich die Einstellungen für Laufwerke und Geräte für DriveLock Linux-Agenten auf die Steuerung der USB-Schnittstelle beschränken.

Wie Sie Ihre 'Linux-Richtlinie' konfigurieren, hängt von Ihren Vorgaben für Ihre DriveLock Linux-Agenten ab.

Zwei Beispiele für Geräte-Einstellungen, die jeweils für alle Benutzer der Linux-Clients gelten:

- Wenn Sie die Verwendung von Eingabegeräten, z.B. Tastaturen, grundsätzlich erlauben und nur bestimmte Tastaturen sperren wollen, geben Sie nur die Eingabegeräte in einer entsprechenden Geräte-Regel an, die gesperrt sein sollen (Blacklist-Modus).
- Wenn Sie die Verwendung von USB-Laufwerken, z.B. USB-Sticks, grundsätzlich sperren wollen, aber spezielle USB-Sticks erlauben wollen, setzen Sie die entsprechenden Sperr-Einstellungen und erstellen dann eine Laufwerks-Regel für die erlaubten USB-Sticks (Whitelist-Modus).

Achtung: Eine Übereinstimmung der Geräte- bzw. Laufwerksklassen bei Windows und Linux ist nicht immer gegeben. Als Übereinstimmungskriterium verwendet DriveLock derzeit die Hardware-ID des Gerätes oder Laufwerks, das am DriveLock Linux-Agent gesperrt (oder erlaubt) wird.

4.2.1 Globale Einstellungen

- 1. Im Unterknoten **Einstellungen** können folgende Einstellungen gesetzt werden:
 - **Lizenz**: Fügen Sie hier die Lizenzen hinzu, die Sie für Ihre Linux-Agenten erworben haben.

- Agentenfernkontroll-Einstellungen und -Berechtigungen: Auf dem Reiter Zugriffsrechte geben Sie die Benutzer an, die explizit Aktionen auf dem Linux-Agenten ausführen dürfen, beispielsweise Änderungen an der Konfiguration vornehmen.
- Einstellungen zur Übermittlung von Ereignis-Meldungen: Achten Sie in diesem Dialog darauf, dass auf dem Reiter Server die Option Ereignisse an den DriveLock Enterprise Service senden ausgewählt ist. Sie können mit der zweiten Option Agenten-Status zu Server senden angeben, in welchen Intervallen eine Agent alive-Meldung an den DES geschickt wird.
- Erweiterte Einstellungen für DriveLock Agenten: Auf dem Reiter Intervalle können Sie die Intervalle angeben, in denen die Konfiguration vom Server geladen werden soll.
- Einstellungen f
 ür die Protokollierung: Protokollierungsgrad, Maximale Protokolldateigr
 öße in MB und Zeit bis zur automatischen L
 öschung alter Protokolldateien
- 2. Im Unterknoten **Server-Verbindungen** können Sie andere Serververbindungen angeben, falls gewünscht.
- 3. Im Unterknoten **Vertrauenswürdige Zertifikate** wählen Sie die Zertifikate für die sichere Kommunikation zwischen der DriveLock Management Konsole bzw. den DriveLock Linux-Agenten und dem DES aus.
- Hinweis: Weitere Informationen zur allen Einstellungen finden Sie im entsprechenden Kapitel Im Administrationshandbuch auf drivelock.help.

4.2.2 Ereignisse und Alters

Das Risk & Compliance-Feature bietet eine optimierte Darstellung der einzelnen Ereignisse verbunden mit verschiedenen Filtermöglichkeiten.

Für DriveLock Linux-Agenten sind die Ereignisse der Kategorien Allgemeine Ereignisse,

Applikationskontrolle, **Geräte-** und **Laufwerks-Ereignisse** wichtig. Unter Ereignisse finden Sie eine detaillierte Liste.

Die Ereignisse können in der Windows Ereignisanzeige oder auf dem DriveLock Enterprise Service aufgezeichnet werden, nicht aber in SNMP oder SMTP.

Für Linux-Agenten gibt es derzeit folgende Einstellungen.

4.2.2.1 Ereigniseinstellungen

Beispiel für die Konfiguration des Laufwerks-Ereignisses 110, das darauf hinweist, dass ein Laufwerk mit dem DriveLock Linux-Agenten verbunden und nicht gesperrt ist.

- Öffnen Sie im Knoten Ereignisse und Alerts den Unterknoten Ereignisse. Doppelklicken Sie unter Laufwerks-Ereignisse das entsprechende Ereignis. Für Linux-Agenten sind derzeit nur die Einstellungen auf dem Reiter Allgemein möglich (siehe Abbildung).
- 2. Standardmäßig ist die Option System-Ereignisanzeige (**Windows Ereignisanzeige**) ausgewählt, zusätzlich können Sie auch **DriveLock Enterprise Service** auswählen, damit die Ereignisse im Ereignisprotokoll auf dem DES gespeichert werden.
- 3. Die Option **Doppelte Ereignisse unterdrücken** lässt sich bei Bedarf ebenfalls auswählen.

4.2.2.2 Ereignisfilter-Definitionen

Auf Linux-Agenten ist es möglich, Ereignisfilter-Definitionen auf die Ereignisse anzuwenden, die für Linux verfügbar sind.

Sie können dabei filtern

- nach Filterkriterien,
- nach Computern (mit Computernamen oder Drivelock-Gruppen)
- und nach Zeiten.

Durch Ereignisfilter-Definitionen lässt sich die Anzahl der Ereignisse in der DOC-Ereignisansicht reduzieren und somit können relevante Ereignisse leichter gefunden werden.

4.2.2.2.1 Ereignisfilter-Definitionen anlegen

Beispiel: Ereignis 238 (Fernkontrollzugriff) - erzeugt im Laufe einer Sitzung eine Vielzahl von Ereignissen. Um die Anzahl zu reduzieren und nur auf bestimmte einzuschränken, geben Sie Filterkriterien mit bestimmten Parametern an.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Unterknoten Ereignisfilter-Definitionen im EDR-Knoten und wählen Neu... aus dem Menü. Eine Liste der verfügbaren Ereignisse wird angezeigt. Wählen Sie das Ereignis 238 aus. 2. Setzen Sie auf dem Reiter Allgemein Häkchen bei den Optionen Windows Ereignisanzeige und DriveLock Enterprise Service.

🛒 New policy - Zentral	gespeicherte DriveLock-Richtlinie	Beschreibung	Ereignis Ereignis-ID	Unterkategorie
> S Globale Einstellun	igen	Enter text here	Enter text here 🛛 🖓 Enter text h	ere 🍸 Enter text here
 EDR EDR Allgemeine Applikation Betriebssys Betriebssys BitLocker-I DriveLock PriveLiveLive Schnittstel DriveLock DriveLock DriveLock DriveLock PriveLiveLive DriveLock Dr	ignisse e Ereignisse e Freignisse nskontrolle stem-Management Management Disk Protection File Protection ignisse erung und Schwachstellenscan -Ereignisse Ereignisse len-Ereignisse wareness = Freigabe elung -ireinnisse	T DLL geladen (649) Fernkontrolle: Funktio		Applikationskontrolle Allgemeine Ereignisse Agent ? X Netzwerke Zeiten Verknüpfungen nufen (238) ase Agenterifemkontrolle moufgenufen (235) se Ereignisanzeige ck Enterprise Service SMTP)
Treignisfilter-	Definitionen			
@ Response	New	Ereignisfilter-Definition	Kommentar	
임, Alert-Kate	All Tasks >>	>		~
 ⊘ Alert-Defi > Q Laufwerke > D Geräte > → Netzwerkprof > Anwendunge 	View S New Window from Here Refresh	>		~
B Verschlüsselu Defender Ma	Export List	_	0	K Cancel Apply

3. Wählen Sie auf dem Reiter Filterkriterien die Parameter aus, nach denen gefiltert werden soll. Durch Klicken auf die Schaltfläche Hinzufügen können Sie die entsprechenden Kriterien und die Operatoren auswählen.

Im Beispiel oben wäre ein Kriterium der Funktionsname GetAgentStatus. Dann würde der DriveLock Agent nur die betreffenden Ereignisse schicken.



Fernkontrolle: Funktio... Fernkontrolle: Funktion ... 238

Propertie	s				?	×
General	Fiter orteria	Computers	Networks	Time limits	Usage	
Descrip	vtion					
CEC AN	D (all subcriteria 2 : Funktionsna 	a must match ame Status)			'
	Add 🔻	R	lemove		Edit	
		(ок	Cancel	Ap	ply

4.2.3 Laufwerke

4.2.3.1 Laufwerkseinstellungen

Öffnen Sie im Knoten Laufwerke den Unterknoten Sperr-Einstellungen und doppelklicken Sie die Option USB-angeschlossene Laufwerke.

Bei den Laufwerkseinstellungen für Ihre Linux-Richtlinie haben Sie zwei Möglichkeiten:

Hinweis: Beachten Sie, dass f
ür Linux-Richtlinien nur die Einstellungen auf dem Reiter Allgemein relevant sind.

- Wählen Sie die bereits voreingestellte Standardoption Sperren für alle Benutzer: Mit dieser Einstellung ist die Verwendung von allen Laufwerken, die über die USB-Schnittstelle verbunden werden, für alle Benutzer blockiert. Sie müssen in diesem Fall eine Whitelist-Regel erstellen, die bestimmte Laufwerke für die Verwendung zulässt.
- Wählen Sie die Option Erlauben (für alle Benutzer): Diese Option ermöglicht zunächst die Verwendung aller Laufwerke, die über die USB-Schnittstelle verbunden werden. In diesem Fall müssen Sie in Ihrer Laufwerks-Regel genau angeben, welche Laufwerke gesperrt werden sollen.

4.2.3.2 Laufwerks-Whitelist-Regeln

Um eine Laufwerks-Regel (als White- oder Blacklist) zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie im Knoten Laufwerke den Unterknoten Laufwerks-Whitelist-Regeln. Öffnen Sie das Kontextmenü, wählen Sie Neu und dann Hardware-ID-Regel.
- 2. Geben Sie auf dem Reiter **Allgemein** die Hardware ID des Laufwerks an. Diese besteht aus Vendor ID (VID), Product ID (PID) und Revisionsnummer (REV).
- 3. Wählen Sie auf dem Reiter **Zugriffsrechte** aus, ob das Laufwerk gesperrt oder erlaubt ist (je nach Ihren allgemeinen Sperreinstellungen).

Achtung: Beachten Sie bitte, dass das Sperren mit Zugriff für definierte Benutzer/Gruppen auf Linux-Agenten nicht möglich ist.

In der Abbildung unten ist das USB-Laufwerk mit der Hardware ID USB\VID_058F&PID_ 6387&REV_0105 für die Verwendung gesperrt.

📑 Default company policy - Zentra	Hersteller ID / Regel	Modulname	Seriennummer	Status	Regel-Typ		
> 💣 Globale Einstellungen	Enter text here	Enter text here	Enter text here	Enter text h 🍸	Enter text h 🍸		
> 🔆 EDR 🗸 💽 Laufwerke	Hardware-ID	USB\VID_058F&PID		Gesperrt	Hardware-ID-R		
Einstellungen							
Sperr-Einstellungen	Neue Ausnahme Prop	erties	? >	<			
✓							
🖄 Whitelist-Regel-Vorla	Netzwerke Ang	emeldete Benutzer L	aufwerke Awareness				
> 🗟 Dateifilter-Vorlagen	Nachrichten Versch	lüsselung Optionen	Laufwerks-Scan Befehl	e			
📇 Laufwerkslisten	Allgemein Zugriffsr	echte Filter / Schatten	k. Zeiten Compute	r			
Autorisierte Medien	Hardware-ID USB\VI	D 058F&PID 6387&REV	0105				
> 👿 Geräte							
> 🕂 Netzwerkprofile	Diese Art von Regeln basiert auf der Windows-Hardware-ID (z.B. "USPSTOP) Diek Vonder, Breduct ") und diest der Kompatibilität bei der						
> 💽 Anwendungen	Migration von anderen	Endgerätesicherheitslösun	gen auf DriveLock.				
> 🗟 Verschlüsselung							
> 🕀 Defender Management	MAKTIV						

4.2.4 Geräte

4.2.4.1 Unterstützte Geräteklassen für Linux-Agenten

Folgende DriveLock-Geräteklassen werden derzeit für Linux unterstützt:

- Geräte:
 - Debugging- und Software-Schutz-Geräte (WinUSB, ADB) -> entspricht Linux "Diagnostic Device class" (DC)
 - Drucker -> entspricht Linux "Printers class" (07)
 - Eingabegeräte (HID) -> entspricht Linux "Human Interface Devices class" (03)
 - Modems, Netzwerk-Adapter -> entspricht Linux "Communications & CDC control class" (02)
 - Scanner und Kameras -> entspricht Linux "Image class" (06)
 - Smartcard-Lesegeräte -> entspricht Linux "Smart Card class" (0B)
 - Sound-, Video- und Spiele-Controller -> entspricht Linux "Audio/Vide/Audio&Video classes" (01|0e|10)
- Adapter und Schnittstellen:
 - Bluetooth-Adapter -> entspricht Linux "Wireless Controller Class" (e0)
 - USB-Controller -> entspricht Linux "Hub class" (09)

4.2.4.2 Geräteeinstellungen

Öffnen Sie im Knoten Geräte den Unterknoten Sperr-Einstellungen.

Bei den Geräteeinstellungen für Ihre Linux-Richtlinie haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Wählen Sie im Unterknoten **Adapter und Schnittstellen** den Menüpunkt **USB-Controller**. Durch diese Einstellung lässt sich die komplette USB-Schnittstelle des Linux-Agenten sperren oder freigeben.

Folgende Optionen sind möglich:

- a. Sie lassen die Einstellung unkonfiguriert.
 Die Option Geräte dieser Geräteklasse kontrollieren bleibt frei. Dies ist die Standard-Einstellung: nicht konfiguriert (freigegeben).
- b. Sperren Sie die USB-Schnittstelle.

Setzen Sie ein Häkchen bei **Geräte dieser Geräteklasse kontrollieren** und wählen Sie dann **Gerät sperren** aus. In diesem Fall müssen Sie entsprechende Whitelist-Regeln für die Geräte konfigurieren, die Sie erlauben wollen. c. Geben Sie die USB-Schnittstelle frei.

Setzen Sie ein Häkchen bei Geräte dieser Geräteklasse kontrollieren und wählen Sie dann Gerät freigeben aus. In diesem Fall müssen Sie entsprechende Geräte-Regeln (Blacklist) für die gesperrten Geräte konfigurieren.

- d. Wenn Sie die Option Machine-Learning auswählen, werden alle Geräte, die bei der Installation mit dem Linux-Agenten verbunden sind, in eine lokale Whitelist eingetragen und sind somit freigegeben. Beachten Sie hierbei, dass die Geräte beim Start der Linux-Agenten auch weiterhin verbunden sein müssen. Alle anderen Geräte, die später verbunden werden, sind gesperrt.
- 2. Wählen Sie im Unterknoten Geräte den Menüpunkt Eingabegeräte (HID).
 - C Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nur einige der Geräteklassen, die für Windows-Richtlinien verfügbar sind, eine Entsprechung auf der Linux-Seite haben.



In der Abbildung sind Eingabegeräte (HID) ausgewählt.

Bei der Kontrolle der Eingabegeräte erscheint derselbe Dialog wie oben beschrieben:

 a. Setzen Sie ein H\u00e4kchen bei Ger\u00e4te dieser Ger\u00e4teklasse kontrollieren und w\u00e4hlen Sie dann Gerät sperren aus.

Alle Eingabegeräte, die an der USB-Schnittstelle angesteckt werden, werden nach Zuweisung der Richtlinie an den DriveLock Linux-Agenten gesperrt. Sie müssen eine entsprechende Whitelist-Regel konfigurieren, mit der erlaubte Geräte freigegeben werden.

 b. Setzen Sie ein H\u00e4kchen bei Ger\u00e4te dieser Ger\u00e4teklasse kontrollieren und w\u00e4hlen Sie dann Ger\u00e4t freigeben aus.

Alle Eingabegeräte sind somit erlaubt. In diesem Fall müssen Sie entsprechende Geräte-Regeln (Blacklist) für die gesperrten Geräte konfigurieren.

- c. Die Option Machine-Learning kann ebenfalls gewählt werden.
- d. Übernehmen Sie die vorausgewählten Standard-Optionen. Alle anderen Optionen sind für Linux-Agenten nicht relevant.

4.2.4.2.1 Geräte-Whitelist-Regeln (USB-Schnittstelle)

Um eine Geräte-Regel (als White- oder Blacklist) für USB-Schnittstellen zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie im Knoten Geräte den Unterknoten Geräte-Whitelist-Regeln und dann aus dem Unterknoten Adapter und Schnittstellen Option USB-Controller aus (siehe Abbildung).
- 2. Öffnen Sie das Kontextmenü, wählen Sie **Neu** und dann **Geräte oder Bus**. Nur diese Option ist für Linux-Agenten relevant.
- 3. Auf dem Reiter **Allgemein** wählen Sie die Option **Einzelgerät** aus und suchen dann über die Suchen-Schaltfläche das Gerät, das Sie sperren oder erlauben wollen (je nachdem, ob es sich um eine White- oder Blacklist-Regel handelt).
- Im Dialog Geräte auswählen können Sie sich die lokal installierten Geräte anzeigen lassen oder die Geräte, die gerade mit dem Linux-Agenten verbunden sind (auf Agent). Beachten Sie, dass im zweiten Fall der DriveLock Linux-Agent online sein muss.
- 5. Auf dem Reiter **Zugriffsrechte** geben Sie dann die entsprechenden **Sperr-Einstellungen** an.

Achtung: Beachten Sie bitte, dass das Sperren mit Zugriff für definierte Benutzer/Gruppen auf Linux-Agenten nicht möglich ist.

In der Abbildung unten ist der USB-Controller mit der ID PCI\VEN_15AD&DEV_ 0770&SUBSYS_077015AD&REV_00 erlaubt und hat den Status Freigegeben.

DriveLock

> ඔ Laufwerke 🗸 📴 Geräte	Gerät Standard Enhan PCI\VEN_15AD&DEV_0770&SUBSYS_07	7015 Freigegeben cac88510-e51f	
② Einstellungen	Gerät Properties ? ×	Gerät auswählen Properties	? ×
Image: Sperr-Einstellungen I	Gerät Properties ? × Commuter Netzwerke Benutzer Optionen Aligemein Zugriffsrechte Awareness Zeten Beschreibung Standard Enhanced PCI to USB Host Controller Geräteklasse If USB-Controller Bemerkung If Secret and Secr	Gerät auswählen Properties Installiete Geräte Device Scanner Datenbank Zurzet installiete Geräte Image Scanner Datenbank Gerätebezeichnung Hardware-ID Wil Generic USB Hub USB WID_0E0FAPID, Wil Standard Erhansche PC1 to USB Host Controller PCIVEN_15ADADEV Wil Standard UsB 3.0 eXensible Host Controller PCIVEN_15ADADEV Wil USB Composite Device USB VID_0E0FAPID, Aktualisieren Systemgeräte nicht anzeigen	? ×
	OK Cancel Apply		

4.2.4.2.2 Geräte-Whitelist-Regeln (Geräte)

Um eine Whitelist-Regel für Geräte zu konfigurieren, gehen Sie wie unter Geräte-Whitelist-Regeln (Schnittstellen) beschrieben vor, mit dem Unterschied, dass Sie im Unterknoten Geräte-Whitelist-Regeln die Option Eingabegeräte (HID) auswählen.

Alle anderen Schritte sind gleich.

In der Abbildung unten hat das USB-Eingabegerät mit der Hardware ID USB\VID_ 0E0F&PID_0003&REV_0102&MI_00 den Status Freigegeben.

 	Typ Beschreibung [^] Hardware-ID Status Bemerkung Eindeutige ID Enter t T Enter text here T Enter text here Enter text here
Adapter und Schnittstellen	Gerät Properties ? X Gerät auswählen Properties ? X
Geräte	
Smartphones	Computer Netzwerke Benutzer Optionen Installierte Geräte Device Scanner Datenbank
Computer (Vorlagen)	Algemein Zugriffsrechte Awareness Zeiten Zugriffsrechte Geräte @lekal Oref Agent Vicebinden
✓ Geräte-Whitelist-Regeln	Beschreibung USB Inout Device
> I Adapter und Schnittstellen	Gerätebezeichnung Hardware-ID
✓ J Geräte	Gerateklasse Eingabegerate (HID)
Bandlaufwerke	Bemerkung USB Input Device USB/VID 0E0F&PID 0003&REV
Biometrische Geräte Contra Galiania und Coffense Contra Galia USB ADB)	
Debugging- und Software-Schutz-Gerate (WINUSB,ADB) E Develop	
C ⁰ Eingebegesäte (HID)	Optionen Geräte bei Benutzerwechsel nicht neu starten
C eParroot-l eregerite	The OD-
Externe Grafik-Adanter	Bus Passisher an
* IEC 61883 (AVC)-Bus-Geräte	
In-Circuit-Emulator-Geräte	Unzeigerat
R Media Center Extender-Geräte	
I Modems	
	Zusatziche (kompatible) Hardware IUs
IIII PCMCIA- und Flash-Speichergeräte	USB/U885_U36SUDLa85_U36F00_UU Neu
Scanner und Kameras	Entfernen Aktualisieren 🗹 Systemgeräte nicht anzeigen
Secure Digital Host-Controller	
🔊 Sensor-Geräte	Bearbeiten OK Cancel
DideShow-Geräte	
Smartcard-Lesegeräte	OK Cancel Apply
ff Sound- Video- und Sniele-Controller	

4.2.4.2.3 Android- und Apple-Geräte

Es ist auch möglich, Regeln für Android- und Apple-Geräte anzulegen, wie in der Abbildung gezeigt. Wie bei anderen Gerätekategorien benötigen Sie hierfür die Hardware-ID bzw. Seriennummer des Geräts. Auf dem Reiter **Zugriffsrechte** können Sie entsprechende Sperr-Einstellungen setzen.

None - Zentral gespeicherte Drivel ock-Richtlinie	T	D.		、 、	Linuture ID		Chature
Globale Einstellungen	тур	De	schreibung		Hardware-ID		Status
S CIDBATE LINSTERIORIGEN	Enter t	Y En	ter text here		Enter text h	Y	Enter text he
> % EDK	🦻 Gerät	Ar	ndroid Devic	e: OnePlus	USB\VID_2A7	0	Gesperrt
> M Laurwerke							
v ⊨ Gerate	Neue R	egel Pro	perties			?	×
Sperr-Einstellungen	Comp	outer	Netzwerke	Angemel	dete Benutzer	0	Optionen
Adapter und Schnittstellen	Allgem	ein Z	lugriffsrechte	Filter / Schat	tenk. Aware	ness	Zeiten
🔝 Geräte 🗍 Smartphones	Beschr	eibung	Android Dev	rice: OnePlus A5	000		
★ Bluetooth	Geräte	klasse	👙 Android	-Geräte			\sim
S Computer-Vorlagen							
✓	Komme	entar					
Adapter und Schnittstellen	Akt	iv					
> 🗍 Geräte							
✓ ☐ Smartphones	Herstel	ler-ID					
Android-Geräte							
Apple-Geräte	Produk	t-ID					
BlackBerry-Geräte	Hardwa	are ID	USB\VID_2	A70&PID_F003			
Mobiltelefone							
Palm OS Handhelds und Smartphones	Nur	definiert	e Seriennumm	iem zulassen			
Windows Mobile Handhelds und Smartpho	S	eriennur	nmer B	emerkung		Hinzu	fügen
← Gerätelisten				-			
>						Ent	femen
Anwendungen						Rear	heiten
> & Verschlüsselung						Dean	0010011
>							
Ma Security Awareness							
Bully Second Awards and Schwachstellenscan				ОК	Cancel	1	Apply
Betriehssystem-Management				en	Carloci		1.40403
Management Koncolo							
> management-Konsole							

Der Agent erkennt ein Gerät als Android- oder Apple-Gerät, wenn es in der Liste der Geräte eingetragen ist, die mit dem Drivelock-Agenten installiert wird. Diese Liste enthält die Produkt- und Hersteller-IDs (bzw. Seriennummern) und wird beim Verbinden des jeweiligen Geräts verglichen.

Diese Liste liegt im System im Verzeichnis /etc/udev/rules.d/ in den Dateien **51-drivelock-apple.rules** und **51-drivelock-android.rules**.

Hinweis: Die Liste kann erweitert werden. Falls Sie hierbei Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

4.2.4.2.4 Gerätelisten

Auf Linux-Agenten können Gerätelisten verwendet werden. Sie vereinfachen die Verwaltung von Geräten des gleichen Typs, wenn dafür gleiche Einstellungen gelten sollen und reduzieren dabei die Anzahl der benötigten Whitelistregeln. Gerätelisten können mehrere gleichartige Geräte enthalten und für die Konfiguration von Whitelistregeln verwendet werden analog zur Verwendung von einzelnen Geräten anhand deren Hardware ID. Beachten Sie, dass die gewählten Geräteklassen auf Linux-Agenten unterstützt werden. Durch Angabe der entsprechenden Hardware-ID könnte die Klasse beim Vergleich ignoriert werden.

4.2.4.2.4.1 Gerätelisten anlegen

So erstellen Sie eine Geräteliste:

- Gehen Sie im Knoten Geräte zum Unterknoten Gerätelisten und klicken Sie dann Neu aus dem Kontextmenü.
- 2. Im Eigenschaftendialog der Geräteliste wählen Sie auf dem Reiter **Allgemein** die gewünschte Geräteklasse aus.

📢 New policy - Zentral gespeicher	Beschreibung	Geräteklass	se A	nzahl von Ge Bemerkung	
> 🦪 Globale Einstellungen	Enter text here	T Enter text h	Properties		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> SV EDR	🔡 HID Test	Eingabege			
			Allgemein Geräte	e Verknüpfungen	
Selate					
> 🚡 Sperr-Einstellungen			Beschreibung		
S Computer-Vorlagen			Geräteklasse	🔡 Eingabegeräte (HID)	~
> Geräte-Whitelist-Regeln			Kommontor	Eingabegeräte (HID)	<u>^</u>
Geräteli New	>	Geräteliste	Kommenitar	re Passport-Lesegeräte	
> Netzwerkpr		Guidenste		EC 61883 (AVC)-Bus-Geräte	
& Verschlüsse	>			📩 In-Circuit-Emulator-Geräte	
> Defender N New Wind	ow from Here			😤 Infrarot-Schnittstellen	
> 🛱 Security Av Export List				Media Center Extender-Geräte	
> 💁 Inventarisie				Modems	
> Betriebssys Properties				Netzwerk-Adapter	
> 🖾 Manageme 🛛 Help				Palm OS Handhelds und Smartphones	
	1	1		BCMCIA- und Hash-Speichergerate	¥
				ОК	Cancel Apply

- 3. Auf dem Reiter **Geräte** können Sie dann über die Schaltfläche **Hinzufügen** die Geräte auswählen.
- 4. Wählen Sie im nachfolgenden Dialog die entsprechende **Hardware-ID** des Gerätes aus. Sie können sich dabei auch auf den Linux-Agenten verbinden und dort Geräte direkt auswählen.
- 5. Sobald Sie eine Geräteliste angelegt haben, können Sie diese in Gerätelisten-Regeln verwenden.

4.2.5 Anwendungen

DriveLock bietet für Linux-Agenten einige Application Control-Optionen an.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass Application Control momentan nicht für IGEL-Clients verfügbar ist.

- 1. Folgende Einstellungen können für Linux-Agenten verwendet werden:
 - Mit dem Scan- und Blockiermodus wird die Application Control-Funktionalität aktiviert
 - Mit Hash-Algorithmus für Hash-basierte Regeln wird der in allen Regeln verwendete Hash-Algorithmus vorgegeben
 - Mit Lernen der lokalen Whitelist automatisch starten wird eine lokale Hashdatenbank automatisch erstellt
 - Mit Lokale Whitelist und Predictive Whitelisting kann die Hashdatenbank dann als Whitelist verwendet werden
 - Mit Verzeichnisse, die für die lokale Whitelist gelernt werden (Linux) legen Sie fest, welche Verzeichnisse für den Lernprozess verwendet werden dürfen.
- 2. Drei Anwendungsregeln können für Linux eingesetzt werden:
 - Datei-Eigenschaften-Regel
 - Spezielle Regel
 - Hash-Datenbank-Regel

Um Application Control für Linux verwenden zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich des Linux-Kernels erfüllt sein.

Hinweis: Weitere Informationen zu Application Control, insbesondere zu den Anwendungsregeln, finden Sie in der gleichnamigen Dokumentation auf DriveLock Online Help.

4.2.5.1 Voraussetzungen für Application Control auf Linux-Agenten

Um die volle Funktionalität von Application Control mit Whitelisting unterstützen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die fanotify-API muss im Linux-Kernel aktiv sein
- Der Linux-Kernel muss größer als 5.0 sein.

Ist dies nicht der Fall, ist nur der fanotify-Flag FAN_OPEN_PERM vorhanden und somit lediglich Blacklisting möglich.

- Das Dateisystem muss fanotify-Ereignisse unterstützen. Aktuelle Liste der unterstützten Dateisysteme:
 - bfs
 - btrfs
 - cifs
 - ecryptfs
 - ext2
 - ext3
 - ext4
 - fuseblk
 - fuse.vmhgfs-fuse
 - iso9660
 - jfs
 - minix
 - msdos
 - nfs
 - nfs4
 - nssvol
 - ncpfs
 - overlay
 - overlayfs
 - ramfs
 - reiserfs
 - smbfs
 - squashfs
 - tmpfs
 - udf

- vfat
- xfs
- zfs

Achtung: Das Ausführen von Application Control auf Linux-Systemen neben anderen fanotify-basierten Sicherheitslösungen wird nicht unterstützt. Dies kann unvorhersehbare Folgen haben, wie etwa den Ausfall des Betriebssystems.

Hinweis: Aufgrund der Einschränkungen von fanotify ist es nicht möglich, Application Control innerhalb von Containern zu verwenden.

4.2.5.2 Scan- und Blockiermodus

Diese Einstellung wird verwendet, um den Modus auszuwählen, mit dem DriveLock die Anwendungen auf dem Linux-Agenten überprüft bzw. entsprechende Aktionen einleitet.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie **Einstellen auf festen Wert** und suchen Sie dann aus der Liste eine der folgenden Optionen aus:

- Nur Ereignisse: es werden nur Ereignisse generiert, die Sie dann auswerten können
- **Whitelist**: es dürfen nur die Anwendungen ausgeführt werden, für die es eine entsprechende Whitelist-Regel gibt. Alle anderen Anwendungen werden geblockt.
- **Blacklist**: es werden nur die Anwendungen geblockt, für die es eine entsprechende Blacklist-Regel gibt. Alle anderen Anwendungen sind erlaubt.
- inklusive DLLs: dieser Zusatz prüft auch die gemeinsamen Bibliotheken
- (simulieren): dieser Zusatz bedeutet, dass die Auswirkungen Ihrer Regeln vorab getestet und entsprechende Ereignisse erzeugt werden.

4.2.5.3 Lokale Whitelist und Predictive Whitelisting

Wenn diese Einstellung und die Einstellung Lernen der lokalen Whitelist automatisch starten aktiviert sind, scannt der Linux-Agent die Dateisysteme und erzeugt beim Start automatisch eine lokale Hashdatenbank-Datei, sofern diese noch nicht existiert, und verwendet sie als lokale Whitelist, um die Ausführung von Dateien zu erlauben, wenn der entsprechende Datei-Hash in der Liste enthalten ist.

Der Scan verarbeitet alle ELF Binärdateien und Skripte, die mit # ! beginnen, in allen oder in den angegebenen Verzeichnissen, die mit der Einstellung Verzeichnisse, die für die lokale Whitelist gelernt werden (Linux) konfiguriert wurden.

Einschränkung:

Der Linux-Agent wird nicht von System- oder Software-Updates benachrichtigt, d.h. wenn während oder nach dem lokalen Whitelist-Scan Updates durchgeführt werden, sind diese neuen Hashes nicht in der Hashdatenbank enthalten und können nicht ausgeführt werden, es sei denn, ein neuer Hash-Scan wird gestartet. Falls die lokale Whitelist verwendet wird, um wichtige Dateien des Betriebssystems auf die Whitelist zu setzen, empfiehlt es sich, automatische Updates zu deaktivieren.

4.2.5.4 Lernen der lokalen Whitelist automatisch starten

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob das Lernen der lokalen Whitelist automatisch (d.h. sobald die entsprechende Richtlinie dem DriveLock Agenten zugewiesen ist) oder von Benutzern gestartet wird.

Die Standardoption ist Aktiviert.

4.2.5.5 Datei-Eigenschaften-Regel

Mit dieser Regel können Sie verschiedene Dateieigenschaften angeben, nach denen gefiltert werden soll. Diese Regel kann als Whitelist- oder Blacklist-Regel angelegt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie im Knoten **Anwendungen** unter **Anwendungsregeln für Linux-Agenten** den Kontextmenüeintrag **Datei-Eigenschaften-Regel...**.

- 1. Auf dem Reiter **Allgemein** legen Sie als erstes den Regel-Typ fest. Dann haben Sie folgenden Auswahlmöglichkeiten:
 - **Pfad**: Geben Sie einen Pfad im Linux-Format (z.B. /home/test/) an, wenn Sie Anwendungen aus einem speziellen Pfad erlauben (oder blockieren) wollen. Platzhalter sind erlaubt.
 - **Hash**: Diese Option überprüft, ob der Hashwert des Dateiinhalts mit dem angegebenen Wert übereinstimmt. Dieser wird bei der Regelerstellung gespeichert und zur Laufzeit mit dem aktuell berechneten verglichen. Stimmen beide überein, wird die Regel aktiviert. Diese Option eignet sich z.B. für eine einzelne Applikation, die per Whitelist oder Blacklist erlaubt oder gesperrt werden soll.
 - **Eigentümer**: Mit dieser Option wird der Start von Anwendungen vom Datei-Eigentümer abhängig gemacht, z.B. können Sie mit dieser Einstellung alle Programme, die von einem Administrator oder einem vertrauenswürdigem Installationskonto installiert wurden, erlauben. Alle Programme, die von anderen Benutzern installiert wurden, sind hingegen gesperrt. So können auch automatisch alle Programme gesperrt werden, die ohne vorherige Installation ausgeführt werden können.

Eine Kombination der Optionen ist möglich.

- 2. Auf dem Reiter **Zugriffsrechte** können Sie bestimmte Linux-Benutzer bzw. -Gruppen angeben, für die diese Regel aktiv ist. Benutzer oder Gruppen können ein- oder ausgeschlossen werden. Sie können dabei nicht nur die Namen im Linux-Format, sondern auch numerische IDs angeben.
- 3. Auf dem Reiter Zeiten können Sie die Zeiten angeben, wann die Regel aktiv sein soll.
- 4. Auf dem Reiter **Computer** können Sie angeben, auf welchen Computern die Regel aktiv sein soll.

4.2.5.6 Spezielle Regel

Die spezielle Regel kann nur als Whitelist-Regel verwendet werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie im Knoten **Anwendungen** unter **Anwendungsregeln für Linux-Agenten** den Kontextmenüeintrag **Spezielle Regel...**.
- 2. Auf dem Reiter Allgemein haben Sie drei Optionen zur Wahl:
 - Anwendungen, die Teil des Betriebssystems sind: Mit dieser Option werden Betriebssystemprogramme aus folgenden Systemverzeichnisse automatisch zugelassen:
 - /bin, /sbin, /lib, /lib64, /usr, /etc
 - Ubuntu: /snap
 - Suse: /.snapshots

• Anwendungen, die Teil von DriveLock sind:

Hier werden Binärdateien im Drivelock-Installationsordner und dem "bin"-Ordner darunter erlaubt.

Das eigene Installationsprogramm drivelockd-install.sh ist nicht enthalten, der Benutzer muss selbst eine Regel hinzufügen, um das Skript im Falle von Upgrades laufen zu lassen.

• Jede gestartete Anwendung:

Hier werden alle gestarteten Anwendungen erlaubt, unabhängig vom Verzeichnis.

- 3. Auf dem Reiter Zeiten können Sie die Zeiten angeben, wann die Regel aktiv sein soll.
- 4. Auf dem Reiter **Computer** können Sie angeben, auf welchen Computern die Regel aktiv sein soll.

4.2.5.7 Anwendungs-Hashdatenbank-Regel

Mit dieser Regel ist es möglich, eine Hashdatenbank-Datei zu erstellen oder eine bestehende Datei hinzuzufügen, die zuvor auf dem Linux-Rechner erstellt wurde. Anwendungs-Hashdatenbank-Regeln können als Black- oder Whitelist definiert werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie im Knoten **Anwendungen** unter **Anwendungsregeln für Linux-Agenten** den Kontextmenüeintrag **Anwendungs-Hashdatenbank-Regel...**
- 2. Wählen Sie als erstes den Regel-Typ aus.

Hinweis: Beachten Sie, dass Whitelist nur unterstützt wird, wenn der Linux-Kernel größer als 5 ist. Als Whitelist werden zum Beispiel nur Binärdateien zugelassen, die einen Hash in der Liste haben.

- 3. Geben Sie dann einen **Regel-Namen** ein.
- 4. Unter **Datenbank-Datei** können Sie wählen, ob sie eine Datei neu anlegen oder eine bereits erstellte Datei auswählen wollen.

Hinweis: Die Hashdatenbank-Datei ist eine Textdatei mit dem Format <Hash> <Dateipfad> für jede Zeile. Sie kann auf dem Linux-Client unter Verwendung eines der unterstützten Hash-Algorithmen mit dem mitgelieferten Tool **dl-hash** erstellt werden.

4.3 Agenten-Fernkontrolle

Öffnen Sie in der DriveLock Management Konsole im Knoten **Betrieb** den Unterknoten **Agenten-Fernkontrolle**. Sie sehen eine Liste der Client-Computer, auf denen der DriveLock Agent installiert ist (siehe Abbildung).

Hinweis: Weitere Informationen zum Thema Agenten-Fernkontrolle finden Sie im Administrationshandbuch auf drivelock.help.

Klicken Sie im Kontextmenü des ausgewählten Linux-Clients auf Verbinden.



Folgende Funktionen der Agenten-Fernkontrolle sind für DriveLock Linux-Agenten relevant:

Trennen	
Temporär freigeben	
RSOP anzeigen	
Agentenkonfiguration	
Inventarisierungsdaten anzeigen	
Lokale Applikationskontroll-Whitelist anzeigen	
All Tasks	>
Properties	
Help	

- 1. Trennen der Verbindung
- 2. Temporär freigeben...: weitere Informationen hier.

3. RSOP anzeigen...

Klicken Sie diese Option, um sich eine Zusammenfassung der Richtlinie zeigen zu lassen, die auf den Linux-Agenten zugewiesen ist. Änderungen lassen sich hier nicht durchführen.

4. Agentenkonfiguration...

Hier öffnet sich ein Dialog mit Informationen zur Konfiguration. Sie sehen, von welchem Server Ihr Linux-Agent die zentral gespeicherte Richtlinie erhält und können ggf. einen weiteren Server hinzufügen oder auf dem Reiter **Optionen** einen anderen Mandanten auswählen.

5. Inventarisierungsdaten anzeigen

Klicken Sie diese Option, um Inventarisierungsinformationen zu Ihrem Linux-Agenten zu erhalten (auf den Reitern **Allgemein**, **Laufwerke**, **Geräte**, **Anwendungen** und **Netzwerke**).

Inventarisierungsda	aten Properties	?	\times
Allgemein Laufwer	ke Geräte Applikationen Patches Windows-Updates Netzwerke		
Computer-Identität-			
Datenquelle	Direktverbindung zum Agenten		
Computer-Name	debian 10		
Domäne	localdomain		
ADS-Pfad	debian 10		
ADS-Objekt-ID	e9c7c1c9-e2fa-4dc6-85f3-b6fb140b78f3		
Computer-Details -			
Hersteller	VMware, Inc.		
Produkt	VMware Virtual Platform		
Seriennummer	VMware-56 4d 8a 1f e3 58 31 8b-c9 d6 1a a2 3b cf da 39		
PXE GUID			
Speicher	710 MB (maximal installierbar 0 bytes, 1 Speichersteckplätze)		
Betriebssystem-Deta	ails ————		
Installierte Version	Debian GNU/Linux		
Servicepack	<kein></kein>		
Seriennummer	Debian GNU/Linux 10 (buster)		
BIOS-Detaile			
DIO 3-Details			
Hersteller, Name	Phoenix Technologies LTD		
BIOS-Datum	19.05.2017		
Seriennummer			
version			
	ОК	Can	ncel

6. Lokale Applikationskontroll-Whitelist anzeigen...: Klicken Sie hier, um den aktuellen Inhalt der Anwendungs-Hashdatenbank einzusehen.

4.3.1 Applikationskontrolle in den Agenteneigenschaften

Es ist möglich, einen erneuten Scan der lokalen Whitelist über die Agenten-Fernkontrolle oder über das Drivelock Kommandozeilenprogramm drivelock-ctl -rescanapps (dies erfordert Administratorrechte) auszulösen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie den Agenten-Eigenschaftendialog durch Doppelklick auf den jeweiligen Linux-Agenten.
 - nkontrolle File Action View Help 🗢 🔿 🛛 🖄 📓 🖉 🚮 DriveLock Entfernter Computer Angemeldeter ... Letzter Kontakt DriveLock Versi... Agentenkonfiguration Gruppen 30.09.2021 15:37:00 📲 centos8 test 21.2.0 Linux Tenant Test (298), debian10 test 30.09.2021 16:16:41 21.2.0 Linux Tenant Test (298) Computerspezifische Richtlinienan

 Cm Richtlinien für permanente Freigab

 Richtlinienzuweisungen **fedor** 30.09.2021 15:23:18 21.2.0 Linux Tenant Test (298), test TC000C299043DD 04.10.2021 17:52:35 21.2.0 Linux Tenant Test (298) 30.09.2021 15:15:04 21.2.0 🖷 linux-0w8h Linux Tenant Test (298), test DriveLock Enterprise Services [dlserver wa susex test 29.09.2021 16:20:24 21.2.0 Linux Tenant Test (298), E Server 05.10.2021 16:35:13 21.2.0 Mandanten **W** testub test Linux Tenant Test (298) ubuntu 06.10.2021 17:02:43 21.2.0 Zentral gespeicherte Ric Produkt-Pakete und -Dateien > 2 Agenten-Push-Installation
 > DriveLock File Protection
 > Betrieb Properties ? X
 Agenten-Fernkontrolle
 Netzwerk-Pre-Boot-Computer
 Richtlini Algeme SmartPhones Geräte Laufwerke Verschlüsselung Applikationskontrolle Temporäre Freigabe 🖧 Schattenkopien Applikationskontroll-Modus Blacklist Predictive Whitelisting-Regel Vorhanden Lokale Whitelist erzeugt am 24.09.2021 11:03:13 24.09.2021 11:03:13 Lokale Whitelist geändert am Datenbank-Statistik 25635 Dateien, 14424 Hashes, 0 Zertifikate Anzeigen.. Lokal gelemte Verhaltensregeln nicht aktiv Lemen fortsetzen Zurücksetzen Anzeigen... Verhaltensaufzeichnung nicht aktiv Starter Beenden Herunterladen Ansicht aktualisieren Close Cancel Apply
- 2. Wählen Sie den Reiter Applikationskontrolle.

- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erneut lernen...**, um einen Scan auszulösen. Die kann einige Zeit dauern.
- 4. Klicken Sie auf Anzeigen... um den aktuellen Inhalt der Anwendungs-Hashdatenbank

emzasenen.			
Laufwerk / Gerät wählen			×
🚯 Schließen 📔 📗 Eigenschaften	Löschen	🦓 Suche 🔐 Weiter	
	Dateiname	Hashwert	^
	a bash	557c0271e30cf474e0f46f93721fd1ba	
etc	l britty	1aaeac817e09a4b021b54f19a96d2ae8	
	bunzip2	b398a691a3874b45f327c932cba91448	
shin	busybox	f378b60658543d4954af435b48b2572a	
som som	a bzcat	b398a691a3874b45f327c932cba91448	
	a bzdiff	e786fc0d18a8c8679897afec7dc20f81	
	o bzexe	10a5a0be2ad3f47fff12daaf1c0256c5	
	o bzgrep	2b11565d85da178b3a1942a22d20c624	
	bzip2	b398a691a3874b45f327c932cba91448	
	bzip2recover	740460f0dbec0eb6ea15b1d34b69d11b	
	bzmore	e243255b6cf3b9403df53cb9cd6176e1	
	a cat	749bda6cb12341b7c83c5bb45579201a	
	la chacl	e49c68a5448a0db2f84e836bfd30963f	
	💿 chgrp	5940e9a9a152e4c5ef002813076fa5ea	
	i chmod	f1f0ca8ec9aac811733d1c9435e196a6	
	a chown	1fd5505e1917e62ce3a6b0890bceb102	~

einzusehen.

4.3.2 Temporäre Freigabe aus der DMC

Mithilfe der temporären Freigabe können Sie schnell und zeitlich begrenzt einem verbundenen DriveLock Linux-Agenten den Zugriff auf gesperrte Laufwerke, Geräte oder Anwendungen über die Agentenfernkontrolle im der DriveLock Management Konsole (DMC) ermöglichen.

Aus dem DriveLock Operations Center (DOC) heraus geht dies ebenso.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie im Kontextmenü des Linux-Agenten den Menübefehl **Temporär frei**geben....
- 2. Geben Sie an, für was die Freigabe gelten soll (Laufwerkstypen oder Gerätetypen oder beides).

Laufwerke temporär freigeben	×
Agent temporär freigeben Bitte wählen Sie, welche Art von Laufwerken / Geräten entsperrt werden sollen.	ß
Temporäre Freigabe auf Agent ubuntu	
Bitte wählen Sie, welche Laufwerke oder Geräte Sie freigeben wollen:	
Alle freigeben 🗌 Laufwerkstypen	
Gerätetypen	
< Back Next > C	ancel

3. Wenn Sie Anwendungen freigeben wollen, wählen Sie im Dialog die Option **Applikationskontrolle während der Freigabe deaktivieren**.

Um die während des Freigabezeitraums verwendeten Anwendungen der lokalen Hashdatenbank hinzuzufügen, können Sie die entsprechende Option ebenfalls auswählen und auch genau angeben, welchen Dateien bzw. Anwendungen gelernt werden sollen.



4. Als Letztes definieren Sie den Zeitraum für die Freigabe und geben einen Grund für die Freigabe an.

Laufwerke temporär freigeben	×
Agent temporär freigeben Bitte wählen Sie die Dauer der Aufhebung der Sperre.	\bigcirc
Bitte wählen Sie, wie lange die Freigabe der Agenten dauem soll:	
O Bis Datum 06.10.2021 ∨ 17:36 🚔	
Grund für Freigabe (für Reporting)	
< Back Finish	Cancel

5 Linux-Agenten im DOC

DriveLock Linux-Agenten werden wie andere DriveLock Agenten im DriveLock Operations Center angezeigt.

Folgende DOC-Ansichten sind für Linux-Agenten relevant:

- **Computer**: Filtern Sie z.B. nach **OS Typ** (mit Agenten anhand ihres Betriebssystems gruppieren zu lassen. Markieren Sie einen beliebigen Linux-Agenten, um sich Details anzusehen.
- **Gruppen**: Wenn Sie eine DriveLock Gruppe für Ihre Linux-Agenten definiert haben, wird diese mit Informationen zu den jeweiligen Mitgliedern und den zugewiesenen Richtlinien hier angezeigt.
- **Ereignisse**: Die Ereignisse, die ein Linux-Agent an den DES schickt, werden in dieser Ansicht aufgelistet.
- **EDR**: Die Endpoint Detection & Response Ansicht ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und konfigurierbare Reaktion auf sicherheitsrelevante Ereignisse.
- **Konten**: In dieser Ansicht sehen Sie eine Auflistung aller Benutzerkonten, die auf das DOC zugreifen dürfen. Es werden auch Status- und Rolleninformationen, sowie Name und Anmeldedaten angezeigt.

5.1 Lizenzstatus im DOC anzeigen

Der Linux-Agent unterstützt per Richtlinie konfigurierte Drivelock-Lizenzen für die Komponenten: Application Control und Device Control (Geräte- und Laufwerkskontrolle).

Der Agent aktiviert die Komponenten entsprechend der Lizenz und meldet den korrekten Lizenzstatus an den DriveLock Enterprise Service (DES). Dies kann in den Details des Computers in DOC überprüft werden (s. Abbildung).

•• 📮 •	buntu	
Overview	Properties	
Configuration		
Microsoft Defender		
Vulnerability Scan	License	
Groups	Device Control:	V(ves)
Volumes	Application Control:	🗸 (Ves)
Related objects	Application Behavior Control:	- (No)
Software	Encryption 2-Go:	- (No)
Users	Disk Protection:	(Nio)
Devices 5	File Protection:	- (No)
Drives	BitLocker Management:	(No)
Net drives	DriveLock PBA:	(Nio)
Processes	Defender Management:	(No)
Files	Vulnerability Scanner:	- (No)
mes	BitLocker2Go:	(Nio)
Events 77	EDR:	(No)
Dutale	Native Security:	- (No)
Ueuan	Legacy OS Support:	(Nio)
TPM details	Application control:	

Mit dem Kommandozeilentool "drivelock-ctl -showstatus" ist es möglich, auf dem Client den aktuellen Lizenzstatus zu überprüfen.

5.2 Temporäre Freigabe aus dem DOC

Es ist möglich, die Anwendungs- oder Laufwerkskontolle auf den Linux-Agenten vom DriveLock Operations Center (DOC) aus mit Hilfe der Aktion **Computer online entsperren** vorübergehend zu entsperren.

A Benutzer		vct-centos		
Computer	 Status (DriveLock Agent) 	🕅 🛆 Agenten-Version (D	PriveLock Agent)	
↓ Alerts		Nicht gesetzt 95.88%		
 Microsoft Defender Schwachstellenscan 	98740	OK 3.62% Zu Prüfen		
- Wiederherstellung	Gesamt	0.49%		✓ Zugehörige Objekte
👬 Auswertung 🗸 🗸		21.2.0 21.1.0 20.2.1	20.1.1 19.2.6 19.2.2 7.9.6 7.9.2 ?	∽ Aktionen
🖓 Konfiguration 🗸	Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dies	er Spalte zu gruppieren		▽ Volumes
🔠 Einstellungen 🗸	Stat T Spe T Name	C T OS SF T Letzter angemeldeter Benutzer Agent	en-Version Letzter Kontakt	☞ Ereignisse
	vct-centos	de-DE gupmar 21.1.1	24273 29.3.2021, 12:57:50	
		√ Filter-Axtionen ☐ Zur Gruppe hinzufügen ☐ Computer löschen	•	
		Aktionen auf Computer ausführen	Konfiguration/Richtlinien aktualisieren	
			Computer-Inventar schicken Inventarisierungsdaten anzeigen	
			RSOP anzeigen	
			 (i) Eigenschaften anzeigen ☐ Computer online entsperren 	
			Freigabe beenden	
			🖉 Weitere Aktionen	

XDriveLock				
오 ^코 Dashboard	Computor	· -		
•ထို့ Operating ^	Computer	5 •		
Q Users	Drag a column heade	er here to group by that column		Chart widgets
Computers	Stat 🕆 Loo	l 🔻 Name 🏌	Agent ID	OS: T
ム Alerts		م. •		٨
🖉 Vulnerability Scan	0	debian10	319E53C1-2329-4C56-A649-15BC528E09BC	۵
A Recovery	0	fedor	C068A21D-4538-4D3A-8D7D-951C839427F8	<u>۵</u>
👬 Analysis 🗸	0	linux-0w8h	3831F(B Show inventory	۵
®⊛ Configuration ✓	0	susex	BBC9E (S) Configure agent	Δ.
탄 Settings 🗸 🗸		Filter actions	Show Properties	0
		Add to group	C ¹ Online unlock computer	
		 Delete computer Show trace files 	Offline unlock computer Stop unlock	
		Run actions on compu	ters	

Die temporäre Freigabe endet nach dem konfigurierten Zeitlimit. Wenn eine absolute Zeit angegeben wird, überlebt die temporäre Freigabe einen Neustart, wenn die Zeit noch im konfigurierten Zeitraum liegt.

Mit dem Kommandozeilenbefehl drivelock-ctl -showstatus können Sie sich den aktuellen Status der temporären Freigabe anzeigen lassen.

Die temporäre Freigabe kann mit der Option Freigabe beenden gestoppt werden.

Bei der Anwendungskontrolle erlaubt der Agent die Ausführung aller Binärdateien und kann auch gestartete oder geschriebene Binärdateien erkennen und sie zur lokalen Whitelist hinzufügen, wenn dies in der Konfiguration erforderlich ist.

Für die Gerätekontrolle können alle USB-Laufwerke oder -Geräte auf einmal freigeschaltet werden.

5.3 Beitrittstoken verwenden

Die Funktionalität für das abgesicherte Hinzufügen von Agenten mittels eines Beitrittstokens kann auch für Linux-Agenten verwendet werden. Während der Installation wird hierzu ein Beitrittstoken mit der Option –j gesetzt.

```
Beispiel: #sudo ./drivelockd-install.sh -t root -s htt-
ps://192.168.8.75:6067 -i /opt/drivelock -j fa173cle-6403-439d-
8850-f0a71a2fbea7
```

Der Beitrittstoken kann auch später mit dem Befehl drivelock-ctl -setjointoken gesetzt werden.

Sie finden das Beitrittstoken eines Linux-Clients in den Computerdetails im DOC.

6 Ereignisliste

Folgende Tabelle enthält alle Linux-relevanten Ereignisse, die im DriveLock Control Center oder im DriveLock Operations Center (DOC) angezeigt werden. Der Auslöser für jedes der unten aufgelisteten Ereignisse ist DriveLock.

Eine Auflistung aller Ereignisse, die in Zusammenhang mit DriveLock wichtig sind, finden Sie in der Ereignis-Dokumentation auf auf DriveLock Online Help.

Der DriveLock Linux-Agent meldet folgende Ereignisse an den DES:

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
Nummer	Ebene	Text	Beschreibung
105	Information	Dienst gestartet	Der Dienst [Name] wurde gestartet.
108	Information	Dienst beendet	Der Dienst [Name] wurde beendet.
110	Audit	Laufwerk verbunden, nicht gesperrt	Das Laufwerk [Name] ([Kategorie]) wurde dem System hinzugefügt. Es handelt sich um ein [Typ]- Bus-Gerät. Das Laufwerk sollte für diese Benut- zerkennung [gesperr- t/entsperrt] sein. Geräteidentifikation: [ID] [ID] (Rev. [rev]) (Seri- ennummer [Nummer]) Angewendete Whitelist- Regel: [Regel] Bildschirm- Status (Tasten [Win]-[L]): [Status]

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
111	Audit	Laufwerk verbunden und gesperrt	Das Laufwerk [Name] ([Kategorie]) wurde dem System hinzugefügt. Es konnte aufgrund eines Sys- temfehlers nicht gesperrt werden. Es handelt sich um ein [Typ]-Bus-Gerät. Das Laufwerk sollte für diese Benutzerkennung [gesperr- t/entsperrt] sein. Gerä- teidentifikation: [ID] [ID] (Rev. [rev]) (Seriennummer [Nummer]) Angewendete Whitelist-Regel: [Regel] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [Status]
129	Audit	Gerät verbunden und gesperrt	Das Gerät [Name] wurde an den Computer ange- schlossen. Es wurde gesperrt. Gerätetyp: [Typ] Hardware-ID: [ID] Klassen- ID: [ID] Angewendete Whi- telist-Regel: [Name] Bild- schirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [Status]
130	Audit	Gerät verbunden und freigegeben	Das Gerät [Name] wurde an den Computer ange- schlossen. Gerätetyp: [Typ] Hardware-ID: [ID] Klassen- ID: [ID] Angewendete Whi-

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
			telist-Regel: [Name] Bild- schirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [Status]
131	Audit	Temporäre Freigabe	Der {Product} Agent wurde durch einen Administrator temporär freigegeben. Administrator-Computer: [ComputerName] (Ein- deutige ID [Com- puterGuid]). Administratorkennung: [UserName] (Domäne [Domain], SID [SID])
132	Audit	Temporäre Freigabe abgebrochen	Die temporäre Freigabe des {Product} Agenten wurde durch einen Admi- nistrator vorzeitig beendet. Administrator-Computer: [ComputerName] (Ein- deutige ID [Com- puterGuid]). Administratorkennung: [UserName] (Domäne [Domain], SID [SID]
139	Warnung	Temporäre Freigabe beendet	Die temporäre Freigabe des Agenten wurde been- det, da die konfigurierte Zeit abgelaufen ist.

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
152	Warnung	Richt- liniendateispeicher-Ent- packfehler	Der Richt- liniendateispeicher [Name] kann nicht entpackt wer- den. Einige Funktionen, welche diese Dateien benö- tigen, werden fehl- schlagen.
153	Warnung	Konfigurationsdatei angewendet	Die Konfigurationsdatei [Name] wurde erfolgreich angewendet.
154	Fehler	Konfigurations-Datei Download-Fehler	Die Konfigurationsdatei [Name] kann nicht her- untergeladen werden. Feh- ler-Code: [Code] Fehler: [Fehler]
158	Fehler	Konfigurations-Datei Fehler	Die Konfigurationsdatei [Name] kann nicht gelesen werden. Fehler-Code: [Code] Fehler: [Fehler]
191	Warnung	{PrefixEnterpriseService} ausgewählt	Der {Pre- fixEnterpriseService} [Name] wurde von {Pro- duct} ausgewählt. Ver- bindungs-ID: [ID] Benutzt für: [Inven- tory/Recovery/Events]

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
192	Warnung	{PrefixEnterpriseService} nicht verfügbar	Es ist kein {Pre- fixEnterpriseService} ver- fügbar, weil keine gültige Verbindung konfiguriert ist.
199	Warnung	Laufwerke temporär frei- gegeben	Folgende Laufwerkstypen wurden durch den Admi- nistrator temporär frei- gegeben: [DriveType1] [DriveType2] [DriveType3] [DriveType4] [DriveType5] [DriveType6] [DriveType7] [DriveType8] [DriveType9] [Dri- veType10]
200	Warnung	Geräte temporär frei- gegeben	Folgende Geräteklassen wurden durch den Admi- nistrator temporär frei- gegeben: [DeviceTypes]
221	Warnung	Anwendungs-Has- hdatenbank nicht vor- handen	Die Anwendungs-Has- hdatenbank [FileName] ist im Richtliniendateispeicher nicht vorhanden. Bitte überprüfen Sie, ob die Gruppenrichtlinie oder die Konfigurationsdatei ord- nungsgemäß angewendet werden. Regel: [ObjectID]

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
222	Warnung	Kann Anwendungs-Has- hdatenbank nicht öffnen	Die Anwendungs-Has- hdatenbank [FileName] kann nicht geöffnet wer- den. Bitte überprüfen Sie die Datenbank mit der Management-Konsole. Die zugrundeliegende ALF- Regel wird nicht funk- tionieren. Regel: [ObjectID]
235	Fehler	SSL: Kann nicht initia- lisiert werden	Das Modul für ver- schlüsselte Kom- munikation (SSL) konnte nicht initialisiert werden. Fehler: [Fehler]
236	Fehler	Fernkontrolle: Kann Ser- ver nicht initialisieren	Die Serverkomponente für Agentenfernkontrolle konnte nicht initialisiert werden. Agen- tenfernkontrolle ist nicht verfügbar. Fehler: [Fehler]
237	Fehler	Fernkontrolle: Interner Fehler	Agentenfernkontrolle: Ein interner SOAP-Kom- munikationsfehler ist auf- getreten. Fehler: [Fehler]
238	Suc- cessAudit	Fernkontrolle: Funktion aufgerufen	Eine Funktion der Agen- tenfernkontrolle wurde auf- gerufen. Aufrufende IP-

6 Ereignisliste

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
			Adresse: [IP-Adresse] Auf- gerufene Funktion: [Funk- tion]
243	Fehler	Kann Kon- figurationsdatenbank nicht öffnen	Eine Kon- figurationsdatenbank konnte nicht geöffnet wer- den. Datenbank-Datei: [Name] Fehler-Code: [Code] Fehler: [Fehler]
246	Fehler	Kann Kon- figurationsstatus nicht speichern	Der {Product}-Agent kann den Konfigurationsstatus nicht speichern, der von anderen {Product}-Kom- ponenten benutzt wird. Fehler-Code: [Code] Feh- ler: [Fehler]
247	Fehler	Kann Konfigurations- Speicher nicht initia- lisieren	Der {Product}-Agent kann den Kon- figurationsdatenbank-Spei- cher nicht initialisieren.
249	Fehler	Konfigurationsdatei: Alles-Sperren-Kon- figuration wird ange- wendet	Eine Konfiguration mit Kon- figurations-Dateien wurde erkannt aber es konnten keine Einstellungen aus einer Kon- figurationsdatenbank gele- sen werden. {Product} wird

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
			eine Konfiguration ver- wenden, in der alle Wech- seldatenträger gesperrt sind.
250	Warnung	Konfigurationsdatei: Benutze zwi- schengespeicherte Kopie	Die Konfigurationsdatei [Name] konnte nicht von ihrem ursprünglichen Ort geladen werden. Eine lokal zwischengespeicherte Kopie wird benutzt.
251	Fehler	Konfigurationsdatei: Kann nicht extrahiert werden.	Eine {Product}-Kon- figurationsdatei konnte nicht extrahiert werden. Einstellungen aus dieser Datei werden nicht ange- wendet. Datenbankdatei: [Name] Fehler-Code: [Code] Fehler: [Fehler]
264	Fehler	Kann Kon- figurationsdatenbank nicht mit RSoP zusam- menführen	Die Kon- figurationsdatenbank [Name] kann nicht mit dem Richt- linienergebnissatz zusam- mengeführt werden.
287	Fehler	Kein Server für Inven- tarisierung definiert	Es ist kein Server für den Upload von Hard- und Soft-

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
			war- einventarisierungsdaten definiert.
288	Information	Inventarisierung erfolg- reich	Hard- und Soft- war- einventarisierungsdaten wurden erfolgreich gesam- melt und hochgeladen. DES-Server: [Servername] Verbindungs-ID: [ID]
289	Information	Inventarisierung fehl- geschlagen	Beim Sammeln von Hard- und Soft- war- einventarisierungsdaten ist ein Fehler aufgetreten. DES-Server: [Servername] Verbindungs-ID: [ID] Feh- ler: [Fehler]
294	Fehler	Kann zentral gespei- cherte Richtlinie nicht laden	Die zentral gespeicherte Richtlinie [Name] kann nicht heruntergeladen wer- den. Server: [Name] Fehler: [Fehler]
295	Fehler	Zentral gespeicherte Konfiguration: Kann nicht extrahiert werden.	Eine zentral gespeicherte Richtlinie konnte nicht extrahiert werden. Ein- stellungen aus dieser Datei

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
			werden nicht angewendet. Konfigurations-ID: [ID] Feh- ler: [Fehler]
297	Fehler	Zentral gespeicherte Richtlinie: Alles-Sperren- Konfiguration wird ange- wendet	Eine Konfiguration mit zen- tral gespeicherter Richt- linie wurde erkannt aber es konnten keine Ein- stellungen vom Server geladen werden. {Product} wird eine Konfiguration verwenden, in der alle Wechseldatenträger gesperrt sind.
299	Information	Zentral gespeicherte Richtlinie her- untergeladen	Die zentral gespeicherte Richtlinie [Name] wurde erfolgreich her- untergeladen. Kon- figurations-ID: [ID] Version: [Version]
443	Fehler	Start einer Komponente fehlgeschlagen	Eine {Product}-Sys- temkomponente konnte auf diesem Computer nicht gestartet werden. Fehlercode: [Code] Fehler- Code: [Code] Fehler: [Feh- ler]] Komponenten-ID: [ID]
452	Warnung	Falscher Hash-Algo-	Die Anwendungs-Has-

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
		rithmus in Anwendungs- Hashdatenbank	hdatenbank [FileName] ver- wendet einen anderen Hash-Algorithmus als den global definierten Hash- Algorithmus. Anwen- dungen in der Datenbank werden nicht erkannt. Regel: [ObjectID]
473	Audit	Prozess gesperrt	Die Ausführung eines Pro- zesses wurde verhindert. Prozess: [ProcessName] Datei Hash: [ProcessHash] Angewendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WIType] Dateibesitzer (Benutzername): [UserName] Dateibesitzer (Benutzer SID): [SID] Datei- version: [FileVersion] Zer- tifikatsherausgeber: [CertIssuer] Zertifikat her- ausgegeben für: [Cer- tSubject] Zertifikatsseriennummer: [CertSerNo] Zer- tifikatsfingerabdruck: [Cer- tThumbprint] Beschreibung: [VerDe- scription] Produkt: [VerPro- duct] Befehlszeile: [CmdLine] Aufrufender Pro-

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
			zess: [ProcessName] ([Pro- cessGuid]
474	Audit	Prozess gestartet	Ein Prozess wurde gest- artet. Prozess: [Pro- cessName] Datei Hash: [ProcessHash] Ange- wendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WIType] Datei- besitzer (Benutzername): [UserName] Dateibesitzer (Benutzer SID): [SID] Datei- version: [FileVersion] Zer- tifikatsherausgeber: [CertIssuer] Zertifikat her- ausgegeben für: [Cer- tSubject] Zertifikatsseriennummer: [CertSerNo] Zer- tifikatsfingerabdruck: [Cer- tThumbprint] Beschreibung: [VerDe- scription] Produkt: [VerPro- duct] Eindeutige Process ID: [ProcessGuid] Befehls- zeile: [CmdLine] Auf- rufender Prozess: [ProcessName] ([Pro- cessGuid]
520	Fehler	Alle {PrefixES} nicht erreichbar	Die Unter- nehmensrichtlinie kann

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
			nicht geladen werden. Alle konfigurierten {Pre- fixEnterpriseService}s sind nicht erreichbar.
521	Fehler	Kann Computer-Token nicht ermitteln	Der Computer-Token kann nicht ermittelt werden. Feh- ler-Code: [Code] Fehler: [Fehler]
522	Fehler	Fehler beim Laden von Richtlinienzuweisungen	Beim Laden der Richt- liniezuweisungen von Ser- ver [Name] ist ein Fehler aufgetreten. Fehler: [Feh- ler]
523	Fehler	Richt- linienintegritätsprüfung fehlgeschlagen	Die Integrität einer zuge- wiesenen Richtlinie konnte nicht überprüft werden. Richtlinien-ID: [ID] Richt- linienname: [Name] Aktu- eller Hashwert: [Wert] Erwarteter Hashwert: [Wert]
533	Warnung	Keine Richtlinie - wurde gelöscht Gelöscht Die Unter- nehmensrichtlinie wur gelöscht, da der Comp für eine zu lange Zeit o line war.	

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
546	Warnung	Applikationskontrolle temporär abgeschaltet	Applikationskontrolle wurde durch den Admi- nistrator temporär abge- schaltet. Geschriebene Dateien lernen: [LearnWrit- tenFiles] Ausgeführte Dateien lernen: [LearnExe- cutedFiles]
584	Information	Inventarisierung gest- artet	Inventarisierung wurde durch den DES gestartet.
593	Information	Maschinelles Lernen abgeschlossen	Das maschinelle Lernen der lokalen Anwendungs- Whitelist wurde abge- schlossen.
594	Fehler	Fehler beim maschi- nellen Lernen	Beim maschinellen Lernen der lokalen Anwendungs- Whitelist ist ein Fehler auf- getreten. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode]
595	Fehler	Beim maschinellen Lerne der Anwendung " [FileName]" ist ein Fehler nellen Lernen [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]	

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
596	Information	Maschinelles Lernen abgeschlossen	Maschinelles Lernen der Anwendung "[FileName]" abgeschlossen. Auslöser: [AlfLearnReason]
597	Fehler	Die Unter- nehmensrichtlinie enthäl Einstellungen für Funk- tionen der Appli- Lizenz erforderlich kationskontrolle, die eine gesonderte Lizenz erfor- dern. Fehler: [ErrorMes- sage]	
639	Fehler	Server Zertifikat Fehler	Server Zertifikatsfehler auf- getreten. Zertifikat: [Name]. Fehlermeldung: [Text]
648	Audit	Das Laden einer DL verhindert. Prozess cessName] ([Proces Angewendete Reg [ObjectID] Regel-Ty [WIType][WIType]L Dateiname: [Proces DLL Datei Hash: [P cessHash] Dateibes (Benutzername): [UserName] Dateib (Benutzer SID): [SIE	

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
			version: [FileVersion] Zer- tifikatsherausgeber: [Cer- tlssuer] Zertifikat herausgegeben für: [Cer- tSubject] Zer- tifikatsseriennummer: [CertSerNo] Zer- tifikatsfingerabdruck: [Cer- tThumbprint] Beschreibung: [VerDe- scription] Produkt: [VerPro- duct]
649	Audit	DLL geladen	Eine DLL wurde geladen. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Ange- wendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WIType][WITy- pe]LL Dateiname: [Pro- cessName] DLL Datei Hash: [ProcessHash] Datei- besitzer (Benutzername): [UserName] Dateibesitzer (Benutzer SID): [SID] Datei- version: [FileVersion] Zer- tifikatsherausgeber: [CertIssuer] Zertifikat her- ausgegeben für: [Cer- tSubject] Zertifikatsseriennummer: [CertSerNo] Zer- tifikatsfingerabdruck: [Cer-

Ereignis ID	Ebene	Text	Beschreibung
			tThumbprint] Beschrei- bung: [VerDescription] Pro- dukt: [VerProduct]
679	Information	Maschinelles Lernen gestartet	Maschinelles Lernen der lokalen Anwendungs-Whi- telist wurde gestartet.

7 Kommandozeilenprogramm

Mit diesem Kommandozeilentool können Sie die lokale Konfiguration eines Linux-Agenten ändern oder sich die aktuelle Konfiguration anzeigen lassen. Das Programm **drivelock-ctl** befindet sich im Installationsverzeichnis des DriveLock Linux-Agenten.

Folgende Kommandozeilenbefehle stehen zur Verfügung (siehe Abbildung):

test@testub:~\$ /opt/drivelock/drivelock-ctl h			
Drivelock Linux Agent- Command line tool			
DriveLock, 21.2.0.36779 Usage: drivelock-ctl [Option]			
Options: -enabletracing <level> -disabletracing -updateconfig -showstatus -setjointoken <join token=""> -settenant <tenantname> -setserver [http(s)://<server>:<port>]</port></server></tenantname></join></level>	Enable service logging. Parameter is optional. Disable service logging Trigger a configuration update Show drivelock configuration status Set join token Set tenant name Set one or more server(DES) URLs, URLs should be delimited by ;		
-recreatebootdevices -rescanapps	Re-load boot devices Re-create local whiteliste		

- enabletracing: Aktiviert das Tracing zur Datei **Drivelock.log**, die im Installationsverzeichnis im Unterordner **log** zu finden ist.
- disabletracing: Deaktiviert das Tracing
- updateconfig: Aktualisiert Ihre Konfiguration, z.B. wenn Sie Änderungen an Ihren Richtlinien gemacht haben Der Linux Agent verbindet sich dann sofort mit dem DES und lädt die Änderungen
- showstatus: Zeigt den aktuelle Status des Linux-Clients an und informiert, wann z.B. der DES zuletzt kontaktiert wurde, welche Richtlinien zugewiesen oder welche DriveLock Module lizenziert sind (siehe Abbildung)

test@testub:~\$ /opt/drivelock/drivelock-ctl -showstatus Agent Identity:		
Agent version: Computer Name:	21.2.0.36779 testub	
Computer GUID: Domain Name: OS Name:	16e49a3e-19da-4707-8456-f11bdcdf6680 localdomain Ubuntu	
OS Version:	21.04 (Hirsute Hippo)	
Component licensing sta	tus:	
Device control: Application control:	Licensed Licensed	
Agent Configuration & S	tatus:	
Tenant: Server URL(s): Last server contact at: Last inventory at:	kav https://192.168.8.249:6067 05.10.2021 16:45:14 unknown	
Temporary unlock:	Not active	
Assigned Policies:		
1 CSP ID: 55f8de53-944 ConfigName: Linux Te Version: 298 Target: LinuxGroupUb Status: CSP Successf	4-4151-979b-8895c2cdc6da nant Test en ully Applied	

- setjointoken <join token>: Geben Sie hier den Beitrittstoken an, der während der Installation gesetzt wird
- settenant: Gibt den Mandanten für Ihren Linux-Agenten an
- setserver: Gibt den DES an, mit dem der Linux-Client kommuniziert
- recreatebootdevices: Erzeugt eine neue Liste von aktuell verbundenen USB-Geräten, die beim Boot immer erlaubt werden sollten
- rescanapps: Erzeugt eine neue lokale Whitelist





Copyright

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich URLs und anderen Verweisen auf Internetwebsites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, Organisationen, Produkte, Personen und Ereignisse sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit bestehenden Firmen, Organisationen, Produkten, Personen oder Ereignissen ist rein zufällig. Die Verantwortung für die Beachtung aller geltenden Urheberrechte liegt allein beim Benutzer. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der DriveLock SE kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Es ist möglich, dass DriveLock SE Rechte an Patenten bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum, es sei denn, dies wird ausdrücklich in den schriftlichen Lizenzverträgen von DriveLock SE eingeräumt. Weitere in diesem Dokument aufgeführte tatsächliche Produkt- und Firmennamen können geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2023 DriveLock SE. Alle Rechte vorbehalten.

